

SQUEEZE À RETARDEMENT

Introduction :

- Dans un *squeeze à retardement*, le déclarant ne *réduit pas le compte* :
 - Il n'abandonne pas aux flancs les levées qui leur sont dues. Voir [Réduction du compte](#).
 - Les flancs font ainsi une ou plusieurs levées après que la *carte squeezeante* a été jouée.
- Il y a trois cas où il faut renoncer à réduire le compte :
 - 1°) L'adversaire ferait chuter le contrat en défilant des cartes maîtresses.
 - 2°) Il détruirait une menace indispensable au squeeze.
 - 3°) Il ferait sauter une carte de communication indispensable.
- Le squeeze à retardement permet :
 - Soit d'affranchir une carte de longueur,
 - l'adversaire ayant été obligé de défausser une de ses gardes à la couleur.
 - Soit d'abandonner la main sans danger, le flanc ayant dû :
 - ou abandonner une carte maîtresse,
 - ou défausser sa carte de communication, ce qui revient au même.

2 exemples de squeeze à retardement :


Squeeze à retardement aboutissant à une remise en main :

- Sud joue 6SA, en tournoi par paires.
 - L'entame a été tantôt ♠, tantôt ♥.
- 1°) **Entame ♠10**. Sud prend du mort et tire ♦RD.
 - Ouest défausse ♥. Sud n'a plus que 11 levées.
- Sud ne doit pas seulement s'en remettre aux ♣ 3/3 :
 - Il doit préparer un squeeze. Si Est a 4 cartes à ♣ :
 - On peut soit le squeezer,
 - Soit le mettre en main, mais, à cartes cachées,
 - Le squeeze est bien meilleur, car il pourra aussi
 - être squeezé s'il possède le mariage à ♥.
- Il faut donc réduire le compte :
 - ce n'est possible qu'à ♦.
 - Sud tire le ♠R, rentre en main par le ♠V
 - et donne un coup à blanc à ♦. Est renvoie ♥.
- Sud joue l'♠A. Est est squeezé et doit jeter soit sa garde à ♦ soit sa garde à ♣.
- 2°) **Entame ♥R**. Sud ne peut plus abandonner la main, car Est jouerait ♥ et ferait chuter.
 - Sud a donc recours au *squeeze à retardement*.
- Sud tire ♦RD et ses 4♠. Sur le dernier ♠ :
 - Est ne peut pas se dégarder à ♣ ni à ♦.
 - Il jette donc sa carte de communication, le ♥10 (il avait déjà filé le ♥7).
- Sud joue 4 fois ♣ et Est mis en main doit jouer dans la fourchette ♦A10,
 - apportant à Sud sa 12ème levée.
- A noter que si on intervertit le ♦10 de Sud avec le ♦9 d'Est :
 - Le squeeze normal sur entame ♠ fonctionne toujours, mais
 - le *squeeze à retardement* sur entame ♦ ne permet plus de gagner,
 - la mise en main est en effet devenue inefficace.


	♠ R D 6	
	♥ V 9 8 4	
	♦ R D	
	♣ A R D 5	
♠ 10 9 8 7 5		♠ 2
♥ R D 5 3 2		♥ 10 7 6
♦ 4		♦ V 9 8 6 3
♣ 9 2		♣ V 10 8 7
	♠ A V 4 3	
	♥ A	
	♦ A 10 7 5 2	
	♣ 6 4 3	

Parfois, on aboutit à une fin de coup compliquée :

- Sud joue 4♠ après qu'Ouest a ouvert d'1♥.
 - Ouest entame ♥ARD. Sud coupe.
- Sud n'a que 9 levées :
 - La 10ème ne peut être obtenue que par un squeeze :
 - Ouest est le seul à détenir les ♥,
 - et s'il a la ♦D (on l'espère après l'ouverture) :
 - il pourra être squeezé ♥♦.
- Mais il faut en principe *réduire le compte*.
 - En effet, Sud n'a abandonné que 2 levées.
 - Ce n'est possible qu'en donnant un ♣. Mais :
 - Si Ouest prend la main à ♣ et rejoue ♥,
 - la menace (♥10) sera détruite...
- Sud doit donc renoncer à la *réduction du compte* :
 - Il doit avoir recours à un *squeeze à retardement*.
 - Il joue atout et, Ouest défaussant, Sud doit tirer l'♣A.
 - Il tire aussi le ♦R (pour simplifier : ce n'est pas indispensable).



- Sud rentre en main à ♠ et joue tous ses atouts.
- Sur le dernier, la situation est la suivante (diagramme) :
- Le ♠6 soumet les deux flancs à un squeeze préliminaire :
 - Ouest ne peut filer le ♥V ou le ♦6 sans donner le coup :
 - Il file donc le ♣R. Le mort défausse le ♣8.
 - Est est aussi squeezé en ce sens qu'il doit jeter le ♣9,
 - et celle-ci est une carte maîtresse (il n'y a plus d'atout).
 - Si Est filait le ♦9, Sud jouerait le ♦V :
 - Ouest devrait couvrir et
 - le ♦8 de la main serait maître.



- Maintenant qu'Ouest n'a plus de ♣ et qu'Est n'a plus aucune carte dangereuse à jouer :
 - La *réduction du compte* peut enfin avoir lieu...
 - Sud joue le ♣3 squeezant Ouest dont la défausse affranchit :
 - Soit le ♥10 du mort soit le ♦V.
- Le squeeze à retardement n'a pas abouti à une mise en main, car
 - La levée obtenue par Sud n'a pas été donnée par le retour d'Est !
 - Elle a été donnée par le *squeeze d'Ouest* avant même qu'Est ait joué !

Principe : Lorsque la réduction du compte est impossible en début de coup, en général parce qu'il y a une levée à prendre par les flancs, il faut la différer jusqu'à ce que ce danger soit écarté, et pour cela jouer la squeeze avant de pouvoir réduire ce compte : c'est le squeeze à retardement, qui peut aboutir à une mise en main ou à un autre squeeze.